






設定アイコンをタップして設定画面を開きます。



メール / 連絡先 / カレンダーをタップします



アカウント追加をタップします



その他をタップします



アカウント追加をタップします



名前
アドレス
パスワード
を入力します。

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 name
メール user@example.com
説明 Example

受信メールサーバ

ホスト名 mail.example.com
ユーザ名 必須
パスワード ...

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.com
ユーザ名 オプション
パスワード オプション

以下の入力が終わったら保存をタップします。

POPを選択します。

受信メールサーバーと送信メールのホストを入力します。

セットアップ情報通知の

「10. 受信メール (POP3) サーバ」を入力してください。

「11. 送信メール (SMTP) サーバ」を入力してください。

ユーザー名にメールアドレスを入れます。

パスワードを入れます。

検証中

メール user@example.com
説明 Example

受信メールサーバ

SSLで接続できません
アカウントをSSLなしで設定しますか？

はい いいえ

送信メールサーバ

ホスト名 mail.example.com
ユーザ名 name@example.com
パスワード ...

SSLで接続できません、という表示が出ましたら「はい」をタップします。
この時アカウントは作成されていますので、次にアカウントを表示して次の設定に進みます。

設定 メール/連絡先/カレンダー

アカウント

iCloud
メール、連絡先、カレンダーとその他5項目...

Gmail
連絡先、カレンダー、メモ

Example
メール

アカウントを追加

データの取得方法 プッシュ

メール

プレビュー 2行

TO/CCラベルを表示

スワイプオプション

アカウントの画面が表示されたら追加されたアカウントを
タップします。



SMTPをタップします。



プライマリサーバーに
セットアップ情報通知の

「11. 送信メール(SMTP)サーバ」を入力してください。



以下の確認が終わったら完了です。

サーバー: オン

セットアップ情報通知の

ホスト名に、「11. 送信メール(SMTP)サーバ」

ユーザー名にメールアドレスが入っていることを確認して下さい。

SSL: オフ

認証: パスワード

サーバーポート: 587